

Introduzione

Questa TN descrive la modalità di attivazione delle seguenti licenze Wonderware in formato .loc. Per poter utilizzare questo tipo di formato di licenza è necessario avere installata la versione 3.7 dell'AVEVA Enterprise License Manager.

Tale versione si può scaricare dal sito del supporto AVEVA (cliccando [qui](#)).

Per una corretta installazione del License Manager 3.7 si rimanda alla TN011.


Configurazione del License Manager

Di default, verrà indicato:

- il nome del computer locale come nome del License Server
- i numeri di porte predefinite: 55555 e 59200

se necessario, è possibile indicare un differente License Server Name e porta.

È strettamente necessario verificare che le porte 55555 e 59200 siano aperte.



È possibile testare la connessione al License Server selezionando 'Test Connection'. Selezionare 'Configure' per salvare tutte le modifiche.

Attivazione licenze in formato .loc

La licenza .loc è alternativa alla licenza .xml e viene fornita congiuntamente alla stipula di un contratto di tipo OEM.

Le licenze basate sul file .loc non richiedono l'attivazione e non sono, in alcun modo, importabili o visualizzabili nel License Manager.

Per attivare la licenza seguire i seguenti passaggi:

1. Copiare il file di licenza .loc sul nodo in cui è installato il prodotto Wonderware versione 2020, nella seguente cartella:

C:\ProgramData\AVEVA\Licensing\LocalLicensePool

(la cartella viene creata automaticamente durante l'installazione del prodotto Wonderware)

2. La licenza è attivata e non è necessaria nessun'altra operazione.

Occorre prestare attenzione quando si sostituisce un file di licenza .loc già presente sulla macchina: potrebbe essere necessario riavviare i servizi dell'applicazione.

Referenze

- AVEVA TN 1395 e TN1396
- AVEVA Enterprise Licensing Guide
- TN001 Wonderware Italia

Autore: **Francesco Pastore**

Disclaimer

La presente TN è fornita a scopo di esempio e non sostituisce la documentazione AVEVA. La documentazione rilasciata da AVEVA resta il riferimento tecnico ufficiale da seguire: <https://softwaresupport.aveva.com/>